

SwissKnife for NOF by SME



Makes it SIMPLE


LyteBoxFrame

Die Komponente **LyteBoxFrame** erlaubt Ihnen die Anzeige einer komplett unabhängigen Web-Seite innerhalb Ihrer aktuell angezeigten Seite. Funktioniert wie ein IFRAME, also eine Seite in der Seite..




Wie funktioniert „LyteBoxFrame“

- Sie ziehen aus der Komponenten-Liste „SwissKnifes for NOF“ die Komponente „LyteBoxFrame“ an eine freie Stelle in Ihr Layout.




Im Eigenschaftsfenster sehen Sie jetzt:





Sie müssen nun die Betriebsart bestimmen:



Sie haben die Möglichkeit ein Bild als Thumbnail zu verwenden, oder aber ein Wort/Text als Link anzugeben.

Sie bestimmen nun die Frame-Breite und Frame-Höhe. In der von Ihnen eingestellten Grösse wird der Frame dann angezeigt.

Mit *FRAME Scrolling* ermöglichen/unterbinden Sie die Möglichkeit des Scrollings innerhalb des Frames.

FRAME URL bestimmt, welche Seite Sie angezeigt haben wollen, z.B. `http://www.google.ch` oder auch `./MeineSeite.html`

FRAME Titel beschreibt den Titel, den Sie oben im Frame haben wollen.

Was passiert bei der Publikation?

Alle eingestellten Parameter werden dynamisch an das schon geladene Script „lytebox_nof.js“ übergeben. Es gelten nun für diese Seite Ihre neuen Einstellungen.


ACHTUNG:

Wenn Sie nicht mit NOF sondern mit einem externen FTP-Programm aus der „Lokalen Publizierung“ in Ihren Web-Server transferieren, muss der Ordner „./lytebox“ auch hochgeladen werden!



INSTALLATION

Sie legen die Datei „LyteBoxFrame-de-11.exe“ in folgenden Ordner



und führen die Exe-Datei hier aus. LyteBoxFrame wird installiert und es entsteht der Ordner „LyteBoxFrame“.

Pfad für **Vista/Win7 64bit**: .\Programme (x86)\.....

Win7/Vista:

Exe-Datei als Administrator ausführen!

Das war's auch schon.....!