

SwissKnife for NOF by SME



Makes it SIMPLE

LyteBoxGallery


Die Komponente **LyteBoxGallery** erlaubt Ihnen das Zoomen von Bildern einer Galerie auf einem opaquen Hintergrund, d.h. Ihre Originalseite wird virtuell in den Hintergrund verschoben. Darüber wird animiert ein durchscheinendes Fenster gelegt. In der Mitte dieses Fensters wird das von Ihnen gewählte Bild voll angezeigt, was einen überraschend intensiven Effekt ergibt.

Es wird ein Bild als Thumbnail verwendet, das nicht mit LyteBox gezoomt wird und nur als Link auf die Galerie verwendet wird. Somit können Sie irgendein Bild als Symbol für den Link verwenden




Wie funktioniert „LyteBoxGallery“

- Sie ziehen aus der Komponenten-Liste „SwissKnives for NOF“ die Komponente „LyteBoxGallery“ an eine freie Stelle in Ihr Layout.



Im Eigenschaftsfenster sehen Sie jetzt:





Sie müssen nun die Betriebsart bestimmen:



Bilder –Gruppe

- Sie wollen diese Bilder einer Gruppe von Bildern zuordnen, die dann in Reihenfolge angezeigt werden. Die Bilder können vorwärts mit NEXT und rückwärts mit PREV angezeigt werden.

DIA-Show

- Sie wollen diese Bilder einer Gruppe von Bildern zuordnen, die dann in Reihenfolge als automatische Dia-Show angezeigt werden. Die Dia-Show kann durch den Benutzer angehalten und auch wieder gestartet werden.

Wählen Sie nun das Thumbnail-Bild, das Sie als Link auf die Galerie anzeigen wollen:






Sie müssen dieser Galerie natürlich auch einen Namen geben.




Verwenden Sie in den Galerie-Namen KEINE Leerschläge (space)!

Haben Sie bei der Betriebsart Bilder-GRUPPE oder DIA-Show gewählt, müssen Sie die Anzahl Bilder vorgeben, die Sie anzeigen möchten



Sie können die Anzahl der Bilder die Sie in der Galerie anzeigen wollen jederzeit vermindern oder erhöhen.

Wählen Sie nun die Bilder für die Galerie aus und vergeben einen Titel/Bild-Text, wenn Sie das möchten. Dieses Feld kann auch leer bleiben.





Sie können jederzeit Bilder gegen andere austauschen, indem Sie bei der entsprechenden Bild-Nr. ein neues Bild auswählen. Verkleinern Sie die Anzahl anzuzeigender Bilder unter die Anzahl, die Sie vorher hatten, werden alle überzähligen Bilder automatisch aus der Liste gelöscht.

Was passiert bei der Publikation?

Alle eingestellten Parameter werden dynamisch an das schon geladene Script „lytebox_nof.js“ übergeben. Es gelten nun für diese Seite diese Einstellungen.


ACHTUNG:

Wenn Sie nicht mit NOF sondern mit einem externen FTP-Programm aus der „Lokalen Publizierung“ in Ihren Web-Server transferieren, muss der Ordner „./lytebox“ auch hochgeladen werden!



INSTALLATION

Sie legen die Datei „LyteBoxGallery-de-11.exe“ in folgenden Ordner



und führen die Exe-Datei hier aus. LyteBoxGallery wird installiert und es entsteht der Ordner „LyteBoxGallery“.

Pfad für **Vista/Win7 64bit**: .\Programme (x86)\.....

Win7/Vista:

Exe-Datei als Administrator ausführen!

Das war's auch schon....!